Capitolo 15

Tassazione ed efficienza

Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L'eccesso di pressione tributaria

- L'introduzione di un tributo altera le decisioni degli agenti economici.
- La perdita di benessere che ne deriva è detta **eccesso di pressione tributaria**.
- Con questo termine si indica la ***riduzione di benessere che eccede quella legata al prelievo fiscale vero e proprio***, e che a volte viene anche definita come **costo o perdita netta** di benessere.

Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L’eccesso di pressione tributaria



Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L'eccesso di pressione tributaria



Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L’eccesso di pressione tributaria



Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L'eccesso di pressione tributaria

Tutti i tributi comportano un eccesso di pressione?

- L'imposta in somma fissa è una forma di tassazione che prevede il pagamento di un importo stabilito indipendentemente dal comportamento del contribuente.
- Tracciamo il vincolo di bilancio con le seguenti due caratteristiche:
- deve essere parallelo ad *AD*
- deve essere tangente alla curva di indifferenza *ii* (stessa utilità).

Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L'eccesso di pressione tributaria

- Il vincolo di bilancio *HI*, tangente alla curva di indifferenza *ii* nel punto E_3, soddisfa entrambi i criteri.
- Il gettito derivante dalla tassazione in somma fissa è rappresentato dalla distanza verticale tra E_3 e il vincolo di bilancio lordo, ossia la distanza ME_3.
- ME_3 è anche la variazione equivalente che misura lo spostamento dalla curva di indifferenza *i* alla curva *ii*.
- Poiché le entrate derivanti dalle imposte in somma fissa sono uguali alla variazione equivalente, abbiamo dimostrato che la tassazione in somma fissa non causa eccesso di pressione.

Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

Eccesso di pressione e surplus del consumatore



Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

Con un semplice calcolo algebrico si ottiene:

$$\text{Area } fid = \frac{1}{2}\eta P_0 q_1 t_0^2$$

Dove η è il valore assoluto dell'elasticità compensata della domanda al prezzo dell'orzo.

Dall'osservazione di questa relazione si possono trarre le seguenti osservazioni:

- l'eccesso di pressione è tanto più alto, quanto più alta è l'elasticità delle domanda;
- poiché $P_0 q_1$ rappresenta la spesa totale iniziale per l'orzo, maggiore è la spesa iniziale per il bene su cui grava il tributo, maggiore è l'eccesso di pressione tributaria;
- all'aumentare dell'aliquota fiscale, vi è un aumento al quadrato dell'eccesso di pressione (tributaria).

Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L’eccesso di pressione creato dai sussidi

- In molti paesi i sussidi concessi per favorire il consumo dei beni di prima necessità sono importanti componenti del sistema fiscale.
- In effetti un sussidio non è altro che un’imposta negativa e anche a esso può essere associato un eccesso di pressione.
- Per illustrare il calcolo dell’eccesso di pressione di un sussidio pensiamo a quello per l’abitazione principale.

Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

L'eccesso di pressione creato dai sussidi



Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl

Eccesso di pressione e imposte sul reddito



Copyright © 2010- The McGraw-Hill Companies srl